

# プリセット一覧


- プリセットについて
- プリセットの登録方法
- 
- 
- 
- 
-

## プリセットについて


商品カラーの設定や印刷方法に依じての使用カラーの制限などの細かな設定が可能です。複数用意することが可能です。

例えば、下記画像の赤枠のところの設定ができます。

### 商品カラーの設定



### 印刷するカラーの制限



など、印刷方法に関わる事はほぼプリセット登録で設定できます。

## 手順

1. 「プリセット一覧」の「新規作成」からプリセット登録をします。
2. 「有効」 チェックを入れる则表示されます。
3. 「名前」 名前を決めます。印刷方法など特徴を含むと管理しやすいです。
4. 「キー」 キーを決めます。半角英数で入力します。URL に表示されます。


| キー       | 名前                           | URL   |
|----------|------------------------------|---|
| test     | test                         | <a href="https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=test&amp;i=(背景xid)">https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=test&amp;i=(背景xid)</a>         |
| inkjet   | full color picker (変更不可)     | <a href="https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=inkjet&amp;i=(背景xid)">https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=inkjet&amp;i=(背景xid)</a>     |
| cut      | cut contour (変更不可)           | <a href="https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=cut&amp;i=(背景xid)">https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=cut&amp;i=(背景xid)</a>           |
| pre      | preset palette (変更不可)        | <a href="https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=pre&amp;i=(背景xid)">https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=pre&amp;i=(背景xid)</a>           |
| user     | user palette (変更不可)          | <a href="https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=user&amp;i=(背景xid)">https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=user&amp;i=(背景xid)</a>         |
| inkjet 2 | インクジェット用 full color picker - | <a href="https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=inkjet_2&amp;i=(背景xid)">https://design.s-graphi.co.jp/pd/?preset[]=inkjet_2&amp;i=(背景xid)</a> |

5. 「エディターモード」 通常モードと塗り足しモードがあります。塗り足しの場合は、塗り足し範囲を指定することで、自動で塗り足し線が表示されます。また指定したカラーモードでユーザーが色変更できるようになります。
6. 「カラーモード」 RGB か CMYK を選択できます。
7. 「背景色」 商品カラーを追加できます。
8. 「ピッカーモード」 ピッカーモードで配色設定を変更できます。フルカラーピッカーと単色選択ピッカーがあり、指定の色のみ印刷する場合は、単色選択ピッカーを選択してください。

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| ピッカーモード | 単色選択ピッカー  | ※デフォルト：フルカラーピッカー  |
| パレットモード | プリセットパレット | 単色選択ピッカー or 単色選択ピッカー (濃淡あり) の場合有効<br>※デフォルト：プリセットパレット       |
| パレット数   | 3         | 単色選択ピッカー or 単色選択ピッカー (濃淡あり) の場合有効                           |
| パレットキー  | color_13  | 単色選択ピッカー or 単色選択ピッカー (濃淡あり) の場合有効<br>※カラーマスタのキーを指定          |
| 初期印刷色   | 追加        | 未指定の場合はピッカーの上から順に選択される<br>単色選択ピッカー or 単色選択ピッカー (濃淡あり) の場合有効 |

\*ピッカーモードで単色選択ピッカーや単色選択ピッカー(濃淡あり)を選択すると、パレットモード、パレット数、パレットキー、初期印刷色も選択できるようになります。

- パレットモード 印刷する色が決まっている場合はパレットモードを「プリセットパレット」に指定して、色グループのキーを入力します。
- パレット数 印刷可能な色数が決まっている場合は、こちらに半角英数で色数を入力してください。



\*単色選択ピッカーの場合、ユーザーがデザインで使用できる色を制限できます。上記画像はパレット数3です。


- パレットキー 色グループのキーを入力します。色グループのキーは、マスター一覧より登録が可能です。登録方法はマスター一覧マニュアルに記載します。



\*パレットのカラーをクリックすると使用できる色グループが出てきます。

### ■初期印刷色

- 9. 「推奨解像度」 推奨解像度を設定できます。デザインシミュレータ画面で画像をアップロードした際に解像度が粗いと表示されます。




\*表示される数字の推奨解像度を設定できます。デフォルトは200dpiです。

- 10. 「カットコンター」 カットコンターを有効にできます。詳細はカットコンターのマニュアルに記載します。
- 11. 「クリッピングマスク」 クリッピングマスクを有効にできます。詳細はカットコンターのマニュアルに記載します。
- 12. 「表示スタンプ親カテゴリ」 作成したカテゴリの表示・非表示を選択できます。
- 13. 「表示フォントカテゴリ」 作成したカテゴリの表示・非表示を選択できます。
- 14. 「表示テンプレートカテゴリ」 作成したカテゴリの表示・非表示を選択できます。
- 15. 「画像アップロード」 画像アップロードの有効・無効を選択できます。

## 16. 「商品一覧 URL」

商品が複数あるときなど、他商品に変更するページの URL を貼ります。



\*商品一覧 URL を入力すると、シミュレータ画面に赤枠のように出ます。

## 17. 「確認画面注意文」

デザインが完了してシミュレータ画面上の右上の「次へ進むボタン」をクリックした先のページに表示される注意文です。

### デザインシミュレーター「プリントデザイナー」 PRINT DESIGNER



\*赤枠のスペースに入力した注意文が入ります。

## 18. 「無効エリア」

商品の対象部位を表示・非表示できます。

## 19. 「テンプレート 初期配置」

あらかじめテンプレートを配置した状態でシミュレータを起動する場合に入力します。  
追加ボタンを押し、部位ごとに表示させたいテンプレートの id を入力してください。

## 20. 「数量入力欄・初期値」

数値を入力できます。カートと連動する場合は必須です。